



SwitchOne

MEX På/Av



MEX På/Av - Hantera växelkopplingen mot din mobiltelefon

Funktionen MEX På/Av är en funktion som gör det möjligt att ta emot och ringa samtal utanför växeln, tex i samband med driftstörning och servicearbete. Funktionen skiljer sig något mellan operatörerna, se information nedan. MEX På/Av styr endast vad som händer när man ringer direkt till mobilnumret (07x-) samt från mobiltelefonen. Tänk på att när man ringer från en Av-MEXad mobil presenteras mobilnumret hos mottagaren (gäller ej Telia).

TDC

*126*0#	Mex av	Inkommande samtal går direkt till mobiltelefonen, utanför växeln	Utgående samtal gå direkt från mobiltelefonen, utanför växeln. Mobilnummer presenteras
*126*1#	Mex på	Inkommande går direkt till mobiltelefonen, utanför växeln	Utgående samtal går via växeln. Nummerpresentation styrs av växeln's inställningar
*126*2#	Mex på utökad	Inkommande samtal går via växeln	Utgående samtal går via växeln. Nummerpresentation styrs av växeln's inställningar

Tele2

*639*0#	Mex av	Inkommande samtal går direkt till mobiltelefonen, utanför växeln	Utgående samtal gå direkt från mobiltelefonen, utanför växeln. Mobilnummer presenteras
*639*1#	Mex på	Inkommande samtal går via växeln	Utgående samtal går via växeln. Nummerpresentation styrs av växeln's inställningar

Telenor (utan aktiverad Volte)

*325 Följ talade instruktioner	Mex av	Inkommande samtal går direkt till mobiltelefonen, utanför växeln	Utgående samtal gå direkt från mobiltelefonen, utanför växeln. Mobilnummer presenteras
	Mex på	Inkommande samtal går via växeln	Utgående samtal går via växeln. Nummerpresentation styrs av växeln's inställningar

Telenor (med aktiverad Volte)

325 Följ talade instruktioner	Mex av	Inkommande samtal går direkt till mobiltelefonen, utanför växeln	Utgående samtal gå direkt från mobiltelefonen, utanför växeln. Mobilnummer presenteras
	Mex på	Inkommande samtal går via växeln	Utgående samtal går via växeln. Nummerpresentation styrs av växeln's inställningar

Phonera

Skicka sms till 0731-290150 med text "mex av" eller "mex på"	Mex av	Inkommande samtal går direkt till mobiltelefonen, utanför växeln	Utgående samtal gå direkt från mobiltelefonen, utanför växeln. Mobilnummer presenteras
	Mex på	Inkommande samtal går via växeln	Utgående samtal går via växeln. Nummerpresentation styrs av växeln's inställningar

Telia

751	Mex av	Inkommande samtal går direkt till mobiltelefonen, utanför växeln	Utgående samtal går via växeln. Nummerpresentation styrs av växeln's inställningar
750	Mex på	Inkommande samtal går via växeln	Utgående samtal går via växeln. Nummerpresentation styrs av växeln's inställningar